

O₂ MMS Manager

Příručka ke službě Postup instalace MMS Manager

Verze: **2014-01-31**

Licenční ujednání

© 1994–2014 Ness Czech s.r.o.

Veškerá práva vyhrazena.

Centrála společnosti:

V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4
Česká republika

tel.: +420 244 026 400

fax: +420 244 026 200

<http://www.ness.com>

Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím společnosti Ness Czech s.r.o. a společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Žádná část dokumentu nesmí být kopírována, uchovávána v dokumentovém systému ani žádným způsobem přenášena, včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, ani uveřejněna či poskytnuta třetí straně bez předchozí dohody a písemného souhlasu vlastníků.

Některé názvy použité v tomto dokumentu mohou být registrovanými ochrannými známkami nebo obchodními značkami, které jsou majetkem svých vlastníků.

Obsah

Úvod.....	3
Informace o příručce	4
Systémové požadavky.....	6
Postup instalace služby MMS Manager.....	7
Download instalačního balíčku	7
Základní popis průběhu instalačního procesu	7
Postup registrace MMS Manager	11

Úvod

O2 MMS Manager je velmi jednoduchá a intuitivní aplikace pro všechny zákazníky, kteří mají stolní počítač nebo notebook. Umožní jim prostřednictvím služby MMS Connector jednoduše a komfortně posílat MMS zprávy z počítače přímo na mobilní telefon a zpět.

Zároveň mají zákazníci k dispozici následující funkčnosti:

- odesílání zpráv na vlastní předdefinované skupiny kontaktů
- možnost využití již existujících adresářů, seznamů a jiných nástrojů na PC
- možnost jednoduchého využití multimediálních vstupů (zvuk, video, obrázky) z PC do formátu MMS

Informace o příručce

Tato příručka je určena zákazníkům využívajícím službu [O2 MMS Manager](#). Příručka vás názorně provede jejím nastavením a používáním.

Při čtení příručky narazíte na různá označení, ikony a na text odlišený rozdílnými druhy písma a barvy. Informace o jejich významu naleznete v následujících kapitolách.



Tip: Aktuální verzi příručky ke všem podporovaným zařízením, včetně aktuálních informací o službě [O2 MMS Manager](#) lze nalézt na webu společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. nebo přímo na internetových stránkách www.cz.o2.com/SMSender/mmsmanager.

Používané typy písma

V příručce je pro odlišení a zvýraznění informací používáno několik typů písma. Jejich význam je vysvětlen v následující tabulce.

Normální text	Typ písma používaný běžně v textech odstavců.
Zvýrazněný text	Tučný text písma zvýrazňuje podstatnou informaci obsaženou v textu odstavce nebo popisu obrázku. Zvýrazněného textu (zpravidla v kombinaci s hypertextovým odkazem) bývá použito také v případě odkazu na odpovídající kapitolu.
Upravit	Texty napsané tučným písmem odkazují též na povel zadávaný z nabídky; v tomto případě jde o povel Upravit .
OK, Zpět	Odkaz na odpovídající povelové tlačítko ve formuláři nebo dialogu.
Hypertextový odkaz	Hypertextový odkaz na jinou kapitolu příručky, jiné místo dokumentace (uvnitř některé kapitoly), odkaz na jiné místo téže stránky nebo odkaz na internetovou stránku. Hypertextový odkaz je od ostatního textu odlišen modrou barvou a podtrženým písmem.
Tučná kurzíva v textu	Text psaný tučnou kurzívou obvykle odkazuje na konkrétní část nastavení nebo informace, o kterých se v dalším textu pojednává.
<i>Text psaný kurzívou</i>	Kurzívou psaný text obvykle odkazuje na název (titulek) okna formuláře nebo dialogu, o kterém se v dalším textu pojednává.
Hotovo, OK, Zrušit	Texty napsané tímto typem písma odkazují na stisk naznačené klávesy, resp. kombinace kláves na klávesnici.
Účet (Account)	Anglicky psané texty v závorkách odkazují na tutéž možnost jako český výraz psaný před závorkami. Anglické texty jsou použity v anglické mutaci.

Používané ikony

Vysvětlení významu ikon použitých v kontextu příručky naleznete v následující části.

Ikony pro upozornění, poznámku, tip a příklad



Upozornění

Text upozornění je od ostatního textu odlišen **červenou barvou** a upozorňuje na důležitá fakta nebo informace, které by uživatel neměl přehlédnout.



Poznámka

Text poznámky je od ostatního textu odlišen šedou barvou a informuje uživatele o dalších možnostech provedení popisované akce nebo poskytuje rozšiřující informace k předešlému textu.



Tip

Text tipu je od ostatního textu odlišen šedou barvou a poskytuje uživateli informaci o dostupnosti dalších informací k zmíněnému textu nebo k provedení operace, jež je v textu popisována.



Příklad

Text příkladu je od ostatního textu odlišen šedou barvou a poskytuje uživateli názornou ukázkou nastavení nebo konkrétní příklad konfigurace.

Ikona odkazu na příbuzné téma



Ikona před odkazem na kapitulu příbuzného nebo doporučeného tématu. Odkaz zpravidla obsahuje celou cestu k příslušné kapitole. Odkazy na kapitoly souvisejících témat se nacházejí většinou přímo v textu a jsou bez označení touto ikonou (nabízejí však též celou cestu ke kapitole).

Systemové požadavky

Podpora systémů

Základní funkcí služby O2 MMS Manager je odesílání MMS zpráv z prostředí vašeho počítače. MMS Manager je podporován na následujících operačních systémech:

- ✚ Microsoft Windows 98 Second Edition
- ✚ Microsoft Windows Millenium
- ✚ Microsoft Windows 2000
- ✚ Microsoft Windows XP
- ✚ Microsoft Windows Vista, Windows 7

⚠ Upozornění: Všechny podporované operační systémy musí být aktualizovány nejnovějšími uvolněnými updaty a upgrady společnosti Microsoft.

Další požadavky na SW

MMS Manager taktéž následující SW komponenty:

- ✚ MDAC 2.8
- ✚ Microsoft .NET Framework 2 (v2.0.50727)
- ✚ Microsoft Windows Installer 2 (Windows 98, ME)
- ✚ Microsoft Windows Installer 3 (Windows 2000, XP)

Všechny uvedené komponenty jsou součástí nejnovějších updatů vašeho operačního systému, případně jsou součástí samotné instalace.

Použité technologie

Všechny aplikace služby MMS Manager jsou založeny na technologiích společnosti Ness Czech s.r.o. V rámci produktu jsou taktéž využity komponenty následujících společností:

- ✚ CMI Technologies, spol. s r.o.
- ✚ Add-in Express Ltd.
- ✚ Janus Systems SA
- ✚ LEAD Technologies, Inc.
- ✚ Nekra

HW požadavky

Požadavky na HW korespondují s požadavky na zvolený operační systém a Microsoft .NET Framework. Doporučená konfigurace pro O2 MMS Manager:

- ✚ Pentium 4 1,8 GHz
- ✚ HDD 20 GB (pro samotnou aplikaci vyžadováno 50 MB bez .NET Framework)
- ✚ 512 MB RAM
- ✚ Internetová konektivita

Postup instalace služby MMS Manager

Download instalačního balíčku


Instalační balíček aplikace MMS Manager, lze stáhnout na Vaše PC z adresy

<http://smsender.cz.o2.com/mmsmanager/download/>


Instalační balíček uložte na Vaše PC. (např. C:\install)

Základní popis průběhu instalačního procesu

Instalaci zahájíte poklepáním na soubor **setup.exe**





Vyčkejte spuštění instalačního programu




Pokračujte stisknutím tlačítka **Další (Next)**



Klikněte na tlačítko **Instalovat (Install)**



Po úspěšném dokončení instalace se zobrazí následující obrazovka. Klikněte na tlačítko **Dokončit (Finish)**



Postup registrace MMS Manager

Po instalaci programu MMS Manager je třeba provést základní konfiguraci programu tak, aby byl schopen komunikovat tj. odesílat a přijímat MMS zprávy prostřednictvím služby O2 MMS Manager, kterou jste si aktivovali. Tuto konfiguraci je možno provést v následujících krocích:

1. Instalace certifikátu


Nainstalujte certifikát *.p12. Tento certifikát jste obdrželi při aktivaci služby (např. certifikát bude mít název "Log_EMP2_01.p12"). Daný soubor uložte na disk a dvojklikem nad tímto souborem dojde k otevření průvodce pro instalaci certifikátu. V rámci instalace budete vyzváni k zadání hesla k certifikátu. Toto heslo jste obdrželi společně s certifikátem.

2. Export certifikátu

Aplikace MMS Manager je schopna pracovat pouze s certifikátem ve formátu „*.cer“. Proto je nutné provést konverzi certifikátu z formátu *.p12 na *.cer. V následujících krocích provedete vyexportování certifikátu ve správném formátu *.cer.

Vyexportujte certifikát např. pomocí MS Internet Explorer.

- ✚ Otevřete dialog Internet Options
- ✚ Vyberte záložku Content -> klikněte na tlačítko Certificates
- ✚ Ze seznamu certifikátů vyberte certifikát který chcete exportovat a klikněte na tlačítko Export...



- ✚ Dále postupujte dle průvodce, stačí pokračovat, klikat na Next. Zadejte název souboru a cestu, kam má být uložen (např. ho můžete uložit do složky (UMPcertifikat)).

Upozornění: certifikát musí být vyexportován ve formátu „jmeno_certifikatu.cer“

3. Nastavení MMS Managera

Spusťte MMS Managera. Otevřete dialog z menu Tools -> Options

Vyplňte následující údaje:

Application numer: obdrželi jste při aktivaci služby

Password: obdrželi jste při aktivaci služby

Certificate: zde zadejte cestu k souboru *.cer (exportovaný certifikát z bodu 2)

URL: https://160.218.160.180:5050/emp.wsGw/ws

Test: toto tlačítko umožňuje ověřit správnost zadaných údajů prostřednictvím komunikace se serverovou stranou služby.

Klikněte na tlačítko **Použít**(Apply) a posléze na **OK**.

4. Test odeslání MMS

Zkuste odeslat MMS zprávu z aplikace MMS Manager. Tato MMS zpráva by měla být doručena na Vámi zadané mobilní číslo.